



Configura tu Asterisk con nuestro servicio de Telefonía IP

Este manual explica como configurar nuestro servicio de Telefonía IP con tu central Asterisk.

Paso 1

Regístrate en <http://www.netelip.com>.

Al registrarte recibirás un correo electrónico con los datos de tu cuenta SIP (nombre de usuario, contraseña y dominio de nuestro servidor de voz).

Paso 2

Editar el fichero **“sip.conf”** de tu asterisk y añadir las siguientes líneas al final del mismo:

```
Register= usuario_sip :clave_sip@sip.netelip.com/  
usuario_sip  
[netelip]  
Type= friend  
Username= usuario_sip  
Context= default  
Host= sip.netelip.com  
Canreinvite=no  
Secret=clave_sip  
Nat=yes  
Fromdomain=sip.netelip.com  
Disallow =all  
Allow=alaw  
Insecure=very  
Fromuser=usuario_sip
```

Paso 3

Para realizar llamadas añadimos las siguientes líneas en el fichero **“extensions.conf”** dentro del contexto asignado a las extensiones de la centralita:

;Salida de llamadas Nacionales

```
Exten=>_[689]XXXXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@netelip,60)
Exten=>_[689]XXXXXXXXX,n,Hangup()
```

;Salida de llamadas internacionales

```
Exten=>_00.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@netelip,60)
Exten=>_00.,n,Hangup()
```

Para recibir llamadas añadimos las siguientes líneas en el fichero **“extensions.conf”** dentro del contexto **“default”**:

```
Exten=>usuario_sip,1,Dial(SIP/extensión_interna,60)
Exten=>usuario_sip,n,Hangup()
```

Siendo extensión_interna el número o nombre de la extensión donde deseas recibir las llamadas entrantes.